Odontograma: equivalencias de numeración dental FDI · universal (americana) · Palmer

Derecha e izquierda son las del paciente. FDI: primer dígito = cuadrante (1-4 permanentes, 5-8 temporales), segundo = posición desde la línea media. Se lee dígito por dígito («tres-seis»). La NOM-013-SSA2-2015 pide el odontograma con nomenclatura FDI.

Dientes permanentes — arcada superior

Diente	FDI	Universal	Palmer
Tercer molar superior derecho	18	1	UR 8
Segundo molar superior derecho	17	2	UR 7
Primer molar superior derecho	16	3	UR 6
Segundo premolar superior derecho	15	4	UR 5
Primer premolar superior derecho	14	5	UR 4
Canino superior derecho	13	6	UR 3
Incisivo lateral superior derecho	12	7	UR 2
Incisivo central superior derecho	11	8	UR 1
Incisivo central superior izquierdo	21	9	UL 1
Incisivo lateral superior izquierdo	22	10	UL 2
Canino superior izquierdo	23	11	UL 3
Primer premolar superior izquierdo	24	12	UL 4
Segundo premolar superior izquierdo	25	13	UL 5
Primer molar superior izquierdo	26	14	UL 6
Segundo molar superior izquierdo	27	15	UL 7
Tercer molar superior izquierdo	28	16	UL 8

Dientes permanentes — arcada inferior

Diente	FDI	Universal	Palmer
Tercer molar inferior izquierdo	38	17	LL 8
Segundo molar inferior izquierdo	37	18	LL 7
Primer molar inferior izquierdo	36	19	LL 6
Segundo premolar inferior izquierdo	35	20	LL 5
Primer premolar inferior izquierdo	34	21	LL 4
Canino inferior izquierdo	33	22	LL 3
Incisivo lateral inferior izquierdo	32	23	LL 2
Incisivo central inferior izquierdo	31	24	LL 1
Incisivo central inferior derecho	41	25	LR 1
Incisivo lateral inferior derecho	42	26	LR 2
Canino inferior derecho	43	27	LR 3
Primer premolar inferior derecho	44	28	LR 4
Segundo premolar inferior derecho	45	29	LR 5
Primer molar inferior derecho	46	30	LR 6
Segundo molar inferior derecho	47	31	LR 7
Tercer molar inferior derecho	48	32	LR 8

Dientes temporales — arcada superior

Diente	FDI	Universal	Palmer
Segundo molar superior derecho	55	A	UR E
Primer molar superior derecho	54	B	UR D
Canino superior derecho	53	C	UR C
Incisivo lateral superior derecho	52	D	UR B
Incisivo central superior derecho	51	E	UR A
Incisivo central superior izquierdo	61	F	UL A

Incisivo lateral superior izquierdo	62	G	UL B
Canino superior izquierdo	63	H	UL C
Primer molar superior izquierdo	64	I	UL D
Segundo molar superior izquierdo	65	J	UL E

Dientes temporales — arcada inferior

Diente	FDI	Universal	Palmer
Segundo molar inferior izquierdo	75	K	LL E
Primer molar inferior izquierdo	74	L	LL D
Canino inferior izquierdo	73	M	LL C
Incisivo lateral inferior izquierdo	72	N	LL B
Incisivo central inferior izquierdo	71	O	LL A
Incisivo central inferior derecho	81	P	LR A
Incisivo lateral inferior derecho	82	Q	LR B
Canino inferior derecho	83	R	LR C
Primer molar inferior derecho	84	S	LR D
Segundo molar inferior derecho	85	T	LR E

Palmer: el símbolo de cuadrante se escribe con letras. UR = superior derecho, UL = superior izquierdo, LL = inferior izquierdo, LR = inferior derecho (UR8 = 18 FDI = 1 universal). Convención de colores más usada: rojo = por tratar, azul = ya hecho, tachado = ausente (no la fija ninguna norma).

agendadental.mx — Software dental hecho en México. Esta hoja es un apoyo de consulta; el texto normativo vigente es el publicado en el Diario Oficial de la Federación.